



SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO

AK2RAM – odpłatny moduł dodatkowy

Eksport faktur i ich korekt do programu Ramzes

Program ten eksportuje aktynowe dokumenty FA/RA/KF/KR i zapisuje je w pliku xml o formacie wymaganym i importowanym przez program Ramzes firmy AURA Technologies z Warszawy.

Plik zip zawierający pliki programu można pobrać z naszej strony:

www.programaktyn.pl

Pliki otrzymane po rozpakowaniu archiwum należy przenieść do katalogu głównego Aktyna.

Uruchamianie programu i przygotowanie go do pracy

Zalecamy by program był uruchamiany tak jak inne moduły dodatkowe, tj. z tabelki programów narzędziowych Aktyna.

Wywołanie programu można zdefiniować, np. w *Aktyn/Dodatki/Narzędzia*. Po wejściu do tej opcji, naciskamy klawisz [INS], w polu *Kod programu* wpisujemy AK2RAM, w polu *Specyfikacja pliku* wpisujemy AK2RAM.EXE, zatwierdzamy okno naciskając [ENTER].

Program uruchamia się za pomocą klawisza [F5] w tabeli *Narzędzia* programu Aktyna.

Program AK2RAM można uruchamiać też spoza Aktyna tak jak każdy inny program przez dwuklik lub naciśnięcie [ENTER] na pliku AK2RAM.EXE znajdującym się w katalogu Aktyna.

Program został zabezpieczony kodem tekstowym generowanym w oparciu o numer seryjny Aktyna. Gdy tego kodu brak lub jest on niepoprawny program działa jako wersja demonstracyjna.

Wersja demonstracyjna eksportuje max. 5 dokumentów z max. 5 dniowego okresu czasu.

Gdy program działa jako wersja demonstracyjna są pokazywane odp. komunikaty o tym informujące w czasie robienia eksportu danych.

W celu odblokowania wersji pełnej programu należy przesłać do River numer seryjny Aktyna, z którym program ma współpracować. River odeśle plik *ak2ram.ini* zawierający kod aktywacyjny. Plik ten należy wkopiować do katalogu Aktyna, tam gdzie znajduje się AK2RAM.EXE.

Przykład zawartości pliku *ak2ram.ini*.

```
//=====
//Plik konfiguracyjny programu Ak2Ram
//Linie zaczynające się od znaków \\ to opisy.
//Kod aktywujący podany przez River konieczny by program pracował jako
//wersja pełna.
KOD_AKT=12345678
```

Po uruchomieniu programu trzeba się zalogować, następnie w pokazanym okienku za pomocą klawisza [F5]

- wybrać stanowisko/magazyn, z którego mają być eksportowane dokumenty,
- wpisać zakres dat do raportowania,
- ustawić typy dokumentów do wyeksportowania:

FA T TAK/NIE

RA T TAK/NIE

KF T TAK/NIE

KR T TAK/NIE

NORMALNE T TAK/NIE

EXP. T TAK/NIE

UE T TAK/NIE

ODWROTNE T TAK/NIE

- wpisać ścieżkę do katalogu docelowego, w którym ma zostać utworzony plik xml z wyeksportowanymi danymi i zatwierdzić okienko z parametrami.

Program rozpocznie analizę danych i tworzenie pliku xml. Po zakończeniu pokaże komunikat z informacją, gdzie i z jaką nazwą zapisano plik xml.

Nazwy plików xml tworzone są wg formatu:

[kod stanowiska][miesiąc][dzień].xml

Dla przykładu, po wyraportowaniu danych stanowiska HURT w dniu 02/10/2017 zostanie utworzony plik:

HURT1002.xml

Katalog docelowy wpisywany w okienku z parametrami musi istnieć. W razie potrzeby należy go ręcznie utworzyć przed pierwszym eksportem dokumentów.

Na końcu ścieżki do tego katalogu musi znajdować się znak \.