

Problemy z drukowaniem polskich liter.

Opis problemu:

Na wydrukach zamiast polskich znaków widoczne są "krzaczkii"

Rozwiązanie:

1. Aby drukarka mogła drukować polskie znaki musi umożliwiać drukowanie w trybie tekstowym, obsługiwać standard kodowania polskich znaków (**Latin II** lub **Mazovia**) oraz być właściwie zainstalowana w systemie Windows;
2. Jeśli standard kodowania polskich znaków obsługiwany przez drukarkę jest inny niż zakodowane dane w bazach Aktyna.
 - Instalujemy z dysku instalacyjnego Aktyna, z katalogu **Printers**, przez uruchomienie pliku **instaluj.exe** zestaw znaków sterujących do drukarki którą używamy. Gdy drukarka obsługuje **Latin II** wybieramy pozycję 3 (HP IIP L2) dla drukarki laserowej lub pozycję 5 (HP DJ L2) dla drukarki atramentowej, w przypadku obsługi **Mazovii** wybieramy odpowiednio opcję 2 lub 4. Instalacji dokonujemy do katalogu w którym został zainstalowany Aktyn wpisując w okienku które się pojawia po wyborze znaków sterujących odpowiednie litery dysków oraz ścieżkę.
 - W pliku **autoexec.bat** wpisujemy linię **SET COVPRN=XX** (gdzie za XX ustawiamy odpowiednio standard kodowania do jakiego chcemy przekonwertować dane przed wydrukowaniem, czyli standard w jaki obsługuje drukarka, **MA** dla Mazovii, **LA** dla Latin II, **WN** dla standardu kodowania Windows, **AN** - bez polskich znaków - a zamiast ą, e zamiast ę itd.).
 - Po zrestartowaniu systemu należy uruchomić program Aktyn Pro przejść do działu **Konfiguracja/Konfiguracja wydruków...** i ustawić typ drukarki wciskając F5 i wybierając trzeci lub czwarty typ (który zainstalowaliśmy 2 punkty wyżej) z tekstem STANDARD lub MINIMUM na końcu, w zależności od tego który lepiej nam odpowiada.